

Инструкция для использования ЭЦП внешним пользователем Комплекса задач «Аттестация аудиторов и ведение реестра аудиторов, аудиторов- индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций»

Содержание

1	УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП ...	1
2	ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	1
2.1	Обычный вход	2
2.2	Вход с ЭЦП.....	3
3	ЗАГРУЗКА СЕРТИФИКАТА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА.....	3
4	ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ С ЭЦП.....	4
5	СОХРАНЕНИЕ СОК В ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ	6

1 Условия, необходимые для использования ЭЦП

Данная инструкция предназначена для внешних пользователей Комплекса задач в роли аудитора-индивидуального предпринимателя и уполномоченного лица аудиторской организации.

Для использования ЭЦП необходимо, чтобы на компьютере пользователя было бы установлено следующее программное обеспечение:

1. Клиентская программа (КП) для взаимодействия с Единой системой идентификации физических и юридических лиц (<https://nces.by/bisrs/esiful/>).
2. Программное средство криптографической защиты информации «Криптопровайдер Avest CSP», получаемое с ключом ГосСУОК (<https://nces.by/pki/>).

Также необходимо, чтобы была запущена КП, и в порт USB помещен носитель электронных ключей.

2 Вход в Личный кабинет

При входе в личный кабинет аудитора- индивидуального предпринимателя и уполномоченного лица уполномоченного лица аудиторской организации откроется форма (Рис.2.1).




Рис. 2.1

2.1 Обычный вход

При вводе адреса e-mail и пароля открывается личный кабинет пользователя.

До открытия личного кабинета может появиться форма проверки e-mail адреса (Рис.2.2), где необходимо ввести код проверки, который приходит на указанный при входе e-mail, и нажать кнопку **Проверить**.

Если код проверки отсутствует, то можно воспользоваться кнопками:

Отправить новый код проверки - по нажатии которой код проверки будет отправлен повторно на e-mail, указанный при входе.

Сменить Email адрес - по нажатии которой будет предложено ввести e-mail, на который будет отправлен код проверки. Указанный e-mail не изменяет e-mail, используемый для входа.




Рис.2.2

2.2 Вход с ЭЦП

При входе с использованием ЭЦП пользователю будет предложена форма ввода пароля к контейнеру личных ключей (Рис. 4.2), после чего в случае успешной проверки ЭЦП откроется личный кабинет пользователя.

Перед использованием данного функционала необходимо, чтобы уже был загружен в системе сертификат открытого ключа (см. раздел 3 «Загрузка сертификата открытого ключа»). Если этого не выполнено, то будет выдано сообщение (Рис. 2.3).




Рис. 2.3

3 Загрузка сертификата открытого ключа

Загрузка сертификата открытого ключа осуществляется в форме профиля пользователя (Рис. 3.1).




Рис.3.1

По нажатию кнопки **Загрузить сертификат** открывается форма для выбора файла с расширением .cer, полученного с использованием персонального менеджера сертификатов ЗАО «Авест» (см. раздел 5 «Сохранение СОК в файловой системе»).




Рис.3.2

4 Отправка документов с ЭЦП

Отправка документов с ЭЦП осуществляется в форме «Поданные документы» в личном кабинете пользователя (Рис. 4.1). При этом может Windows потребовать подтверждение сертификата.

Отправка документов с ЭЦП может осуществляться как при обычном входе пользователя, так и с ЭЦП.




Рис.4.1

По кнопке  потребуется ввод пароля доступа к контейнеру личных ключей (Рис.4.2).




Рис.4.2

Если документ отправлялся с ЭЦП, то строка с документом будет выделена зеленым цветом (Рис. 4.3).




Тип документа	Дата/время подачи	Дата и время принятия решения	Статус документа	Причина отклонения	Действия
Устав	22.09.2022 15:03:15		На рассмотрении		  

Рис.4.3

К документу с ЭЦП (электронному документу) можно применить следующие действия (Рис. 4.4):










Действия	Действия	Действия
   Проверить ЭЦП	   Получить внешнее представление ЭД	   Получить экземпляр ЭД
Осуществляется проверка ЭЦП	Отображается документ со сведениями об ЭЦП	В файловой системе сохраняется экземпляр ЭД в формате CMS (СТБ 34.101.23-2012)

Рис.4.4

5 Сохранение СОК в файловой системе

Для получения и сохранения СОК (файла с расширением .cer, в файловой системе, необходимо открыть персональный менеджер сертификатов ЗАО «Авест», позиционироваться на сроке с личным сертификатом и выполнить экспорт сертификата в файл (Рис. 5.1, 5.2, 5.3).




Рис.5.1




Рис.5.2




Рис.5.3